

一、服务器安装

- 1、将安装包 lhmeetingserver-8.0.1-2687.x86_64.deb (或.rpm) 拷贝到目标机器某个目录下, 例如 meeting
- 2、打开控制台, cd 到安装包所在目录
- 3、deb 格式安装命令: `sudo dpkg -i lhmeetingserver-8.0.1-2687.x86_64.deb`
- 4、rpm 格式安装命令: `sudo rpm -i lhmeetingserver-8.0.1-2687.x86_64.rpm`
- 5、安装过程中根据提示, 输入目标服务器可用 ip 地址 (多个地址用分号隔开), 输入完成后回车继续
- 6、安装完毕后, cd 到 `/usr/local/lhmeetingserver/bin/` 目录下, 找到 request.dat 文件, 拷贝给相关人员
- 7、从相关人员拿到服务器 license.dat 文件, 拷贝到 `/usr/local/lhmeetingserver/conf/` 目录下
- 8、重启服务器
- 9、若不想重启服务器, 则在控制台中依次输入下面命令启动对应服务:
`sudo systemctl start name.service`
(注: 其中的 name 表示需要启动的服务名称, 用下面备注 1 中的服务名替换。)

二、停止服务

- 1、在命令行中输入下面命令可停止对应服务:
`sudo systemctl stop name.service`
(注: 其中的 name 表示需要启动的服务名称, 用下面备注 1 中的服务名替换。)

三、卸载服务

- 1、deb 格式卸载:
若只卸载服务相关程序, 需要保留数据库、录制文件等, 在控制台中输入下面命令:
`sudo dpkg -r lhmeetingserver`
若需要完全卸载服务器所有文件, 在控制台中输入下面命令:
`sudo dpkg -P lhmeetingserver`
- 2、rpm 格式卸载 (注: 此格式卸载前若需要保留数据库、录制文件等请手工备份):
`sudo rpm -e lhmeetingserver`

四、查看当前某个服务是否在运行

- 1、在控制台下输入: `systemctl status name.service`
(注: 其中的 name 表示需要启动的服务名称, 用下面备注 1 中的服务名替换。)
- 2、退出查看按 q

备注 1:

中心服务器: lhcpserver
会议接入服务器: lhaccessserver
会议数据服务器: lhdataserver
会议录制服务器: lhrecordserver
客户端升级服务器: lhupgradserver
web 接入服务器: lhwserver

FAQ:

1、服务器安装启动正常，客户端登录不上，检测 telnet 端口 6100 不通，可能是服务器防火墙没有开放端口，控制台输入下面命令：

```
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 6100 -j ACCEPT
```

```
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 6110 -j ACCEPT
```

```
/sbin/iptables -I INPUT -p udp --dport 6110 -j ACCEPT
```

```
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 6111 -j ACCEPT
```

```
/sbin/iptables -I INPUT -p udp --dport 6111 -j ACCEPT
```